

Javasolt Telepi Higiénia Protokoll PRRS mentesítésre

Idén január 31-én lépett hatályba a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete, a sertésállománynak a reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) való mentesítésről. A mentesítés lépcsőzetesen zajlik, fokozatosan újabb területeket bevonva. Cél a kórokozóktól való teljes mentesség elérése, hiszen a klinikai tünetek valamint a betegséget hordozó állomány, komoly gazdasági kártételt eredményez.

A betegség tüneteinek kialakulásának és terjedésének megfékezésére az egyik legfontosabb tényező a megfelelő telepi higiéniai protokoll követése.

Tisztítás-fertőtlenítés:

A munkafolyamat területi kiterjedése:	teljes telep
A munkafolyamat rendszeressége:	minden állományváltás előtt
A munkafolyamat által érintett felületek:	a teljes istálló beleértve az etető- és itatórendszerek, padozat, válaszfalak, oldalfalak
A munkafolyamathoz szükséges védőfelszerelés:	vízhatlan overál, gumicsizma, védőszemüveg, arcvédő maszk, gumikesztyű. A használandó készítmények biztonsági adatlapjain ellenőrizzük a szükséges védőfelszerelések listáját!
A munkafolyamat javasolt irányai:	bentről kifelé és felülről lefelé

A munkafolyamat lépései:

1. Gondoskodjunk az eszközökről, védőfelszerelésekről és készítményekről. Legyen minden kéznél!
2. Áztassuk fel a trágyát, a letapadt, beszáradt területeket.
3. Hordjuk ki a trágyát az istállóból, majd a telepről is! Eszköze: trágyatoló, talicska, lapát, esetlegesen rakodó, trágyatoló gép
4. Ürítsük le a takarmánybehordó rendszereket és az etetőket!
5. Seprővel, lapáttal távolítsuk el a megszáradt trágyát, takarmánymaradékot. A berendezéseket portalanítsuk!
6. Magasnyomású mosóval nedvesítsük be a felületeket!
7. Alaposan kezeljük le minden felületet egy alkalmas habtisztító szerrel. Ügyeljünk a megfelelő kémhatásra:

Lúgos: szerves eredetű (trágya, takarmány, stb.) szennyeződés feloldásához.

Savas: szervetlen eredetű (vízkő, rozsda, stb.) szennyeződés feloldásához.

A magasnyomású mosó vagy a habosító pisztoly tartályába öntsük bele a tömény készítményt!

Az adagolási arányt a címkéről vagy a technikai adatlapról tudjuk leolvasni. Minden esetben ellenőrizzük a kifújt hab minőségét: ne legyen túl „kemény”, azaz száraz és ne legyen túl „folyós”, azaz nedves, mert mind a két véglet csökkenti a hatékonyságot.

Legalább 30 perc (ideális esetben akár 1-1,5 óras) behatási idő szükséges a szennyeződések feloldásához.

A hatóidő letelte után magas nyomású tiszta vízzel öblítsük le a szermaradékot és a feloldott szennyeződést!

Habosító készítmények:

A legjobb eredmény elérése érdekében hosszú tapadási idejű (long-cling, LC) habosító-tisztító szert használjunk! A rövid tapadási idejű habok (15-30 perc) meglehetősen gyorsan lefolynak a falakról, így a rövid kontaktidő miatt nem tudnak alaposan tisztítani. A tisztító gélek tapadása megfelelő, viszont szerkezetüknél fogva nem rendelkeznek aktív tisztító képességgel. A legjobb választás a hab és gél előnyeit ötvöző (LC) készítmények.

